



TARJETAS PRE-PAGOS

www.XDsoftware.es


La funcionalidad de las tarjetas de prepago se encuentra disponible en versión XD Disco, el concepto es asociar una tarjeta a un cliente. Cada tarjeta pasará a la cuenta corriente del cliente para hacer uso de las consumiciones. Cualquier tipo de tarjeta configurada en aplicaciones XD debe estar asociada con una serie de tarjetas, en el caso de prepago marcaremos la opción "Movimientos con Pago adelantado."

Para configurarla seguiremos los siguientes pasos:


A. Accederemos a configuraciones generales.



B. Seleccionamos "Series de Tarjetas".



C. Creamos la serie de tarjetas asociadas a las tarjetas pre-pagos.



Después de definir el número de las tarjetas de pre-pago se pueden asociar a los respectivos clientes. Para efectuar dicha relación utilizaremos las funciones específicas de las tarjetas prepago.

Estas funciones son:

- **CARDCRED** – Asocia al cliente con la respectiva tarjeta (importe y bonificación).
- **CARDEXTRATO** – Ejecuta la ventana de extracto de la cuenta corriente del cliente.

Por ejemplo vamos a asociar una tarjeta la 1001 a un a cliente:

Seguiremos los siguientes pasos:

A. Creamos un nuevo botón con la función CARDCRED.

Función	Parámetro	Página
CARDCRED		


B. Pasamos la tarjeta 1001.

C. Ejecutamos la función CARDCRED para visualizar la siguiente ventana:

Cargo de Tarjeta1001

Cliente		🔍
Nombre		
N.I.F / D.N.	Saldo:	0.00
Montante		
Bonus		

Seleccionamos el cliente que vamos asociar a la tarjeta 1001. Presionamos en el botón de búsqueda, y si el cliente está dado de alta en la base de datos lo seleccionamos y le damos a OK, de lo contrario le pulsamos añadir y daremos de alta al nuevo cliente con sus respectivos datos:




Una vez asociada a un cliente nos aparecerá la información básica del mismo, Nombre, NIF, saldo actual de la correspondiente cuenta corriente de la tarjeta \cliente.

Nota Importante: Si un cliente tiene crédito en cuenta corriente se puede utilizar en tarjeta de prepago.


Especificamos ahora el montante y opcionalmente el Bonus correspondiente.



Al pulsar OK se cargará el crédito al cliente y será necesario especificar el modo de pago.



Sólo los métodos de pago con la configuración de CUENTAS CORRIENTES aparecerán en la ventana anterior. Se pueden añadir varios modos de pago en efectivo y con tarjeta de crédito si indicamos que ambos están asociados a movimientos de cuenta corriente.



Al pulsar al botón de OK se emitirá la siguiente factura Simplificada, y se emitirá en el documento FCR -Factura de Cargo. Automáticamente se creará un artículo anticipo con el código (9015). Ambos documento y artículo pueden ser configurados según las necesidades específicas.

Empresa Demostrativa
 Empresa Demostrativa, Lda.
 4000-123 Madrid
 NIF/CIF: 123456789

Fra.Cargo: FCR 1/3
 Cliente: Lorenzo Lopez
 NIF: B15855790
 BRUC, 15
 28035
 MADRID
 MADRID

Fecha 2014-04-27 Hora: 20:49:21

Cant.	Producto	Precio	Importe	IVA
1	Anticipo	50.00	50.00	21

Total: 50.00 EUR

Formas de pago: Cuenta Corrient

IVA	Desglose IVA	Base
21	8.68	41.32

Saldo al Cliente: 50.00

Serie: 1 Terminal: 1 Tarjeta: 5 Empleado: Empleado Inicial
 IVA INCLUIDO
 * GRACIAS POR SU VISITA *

Al efectuar el cargo y emitido el documento FCR, con los datos del cliente asociados a la tarjeta, podemos verificar el detalle de la cuenta corriente de la tarjeta del cliente, para ello ejecutamos la función CARDEXTRATO una vez seleccionado el número de la tarjeta de prepago.

Como observamos aparece el cargo y el Bonus (Anticipo).

Datos										Saldo		
Cientes	1	1							Enrique Cantero	Crédito	Débito	Total
										250.00€	0.00€	250.00€
Cuenta Corriente												
mi	Fecha	Limite	Número	Serie	ID	Descripción	Tipo	M Debito	M Credito	S D		
2	2014-06-08	2014-06-08	1	1		1 Anticipo	C			50.00		
1	2014-06-08	2014-06-08	1	1		0 Fac.Carregamento	C			200.00		

El valor del Bonus (50 €) no consta en el documento emitido y tiene una emisión independiente en la cuenta corriente (clicando encima de la línea del anticipo y emitiremos un recibo en este caso por 50 €).

Empresa Demostrativa	
Empresa Demostrativa, Lda. Calle Santa Catarina, 100 4000-123 Madrid NIF/DNI: 123456789	
Fecha : 2014-06-08 Cliente : Enrique Cantero NIF/CIF : 28889654J =====	Recibo: 1
=====	Total: 50.00
=====	
Nota: Anticipo	
=====	
Empleado: Empleado Inicial	

La tarjeta prepago está lista para ser utilizada.

La diferencia de una tarjeta pre-pago de una normal de pos-pago, es la forma en la que su consumo se ve reducido.

En las tarjetas Pre-pagos no es posible, ni tampoco existe la necesidad de efectuar el cierre de la cuenta. Al usar la tarjeta y relacionarlo con un pedido, se realiza un cierre automático y se emiten dos documentos:

NCC – NOTA CRÉDITO CONSUMO.

En este documento hace referencia a la factura de cargo, los valores en la cuenta corriente y el valor de consumo actual.

FCN – FACTURA CONSUMO.

Este documento se emite con el respectivo consumo de la cuenta corriente y la descripción del producto.

Empresa Demostrativa
 Empresa Demostrativa, Lda.
 Calle Santa Catarina, 100
 4000-123 Madrid
 NIF/DNI: 123456789
 Fac.Consumo: FCN 1/1
 Cliente: Enrique Cantero
 NIF: 28889654J
 Manuel Carotina
 41005
 Sevilla
 Fecha 2014-06-08 Hora: 21:43:00

Cant.	Producto	Precio	Importe IVA
1	Beefeater	5.00	5.00 10

Total: 5.00 EUR
 Formas de pago: Cuenta Corriente

Desglose IVA	IVA	Base
10	0.45	4.55

 Saldo al Cliente: 195.00
 Serie: 1 Terminal: 1 Tarjeta: 1001 Empleado: Empleado Inicial
 IVA INCLUIDO
 * GRACIAS POR SU VISITA *

Nota: Ambos documentos se emitirán automáticamente salvo que no estuvieran configurados.

Al efectuar el consumo este es enviado a la cuenta corriente tal y como se muestra en el documento FCN. Podemos visualizar nuevamente la cuenta corriente del cliente ejecutando la función CARDEXTRATO, previa selección del número de tarjeta en este caso la 1001.

Datos										Saldo		
Cientes	1	1							Enrique Cantero	Crédito	Débito	Total
										250.00€	10.00€	240.00€
Cuenta Corriente												
Fecha	Limite	Número	Serie	ID	Descripción	Tipo	M Débito	M Crédito	S Débito			
2014-06-08	2014-06-08	1	1	1	1 Anticipo	C			50.00			
2014-06-08	2014-06-08	1	1	1	0 Fac.Carregamento	C			200.00			
2014-06-08	2014-06-08	1	1	1	0 Fac.Consumo	D	5.00					
2014-06-08	2014-06-08	2	1	1	0 Fac.Consumo	D	5.00					

Como Observamos el cliente 1, tiene un saldo a su favor de 240 € y ha realizado dos consumos cada uno por importe de 5 €.

Cuando configuramos la serie de las tarjetas se puede definir consumo mínimo que debe aplicarse a la tarjeta. El consumo mínimo se aplica por el terminal de acceso (XDDiscoP) cuando detecta cualquier consumo que esté por encima o por debajo del consumo mínimo. (es decir por ejemplo: si el consumo mínimo es de 20€ y sólo consumimos 40, tendremos que pagar 20€, o si el consumo mínimo es 30€ y no consumimos nada tendremos que pagar 30€)

Todas las reglas y ajustes se aplican de la misma manera que el procedimiento normal, por ejemplo, las líneas de precios y ofertas.

Cuando una tarjeta prepago no tenga saldo disponible en la cuenta corriente, aparecerá el mensaje de la siguiente ventana, indicándonos de que la tarjeta no tiene saldo disponible y deberá ser cargada nuevamente.

¡Atención!

Tarjeta Pago por adelantado sin saldo disponible.

