




MANUAL DE INSTALACION XD EN MICROSOFT WINDOWS

www.XDsoftware.es

Está disponible en la versión 2014.73 para los formatos Rest / Pos / Disco XD, es un nuevo instalador para Microsoft Windows. El instalador esta configurado para poder instalar el producto en SQLite y MySQL / MariaDB .

1. Como instalar y configurar el instalador de XD

Descargar el instalador desde el sitio XD en la sección de descargas (<http://www.xdsoftware.es/demostraciones>) . Después de hacer la descarga ejecute el archivo " XDSoftware_WIN.exe ", se iniciara el proceso de instalación




2. Definir la localización de la Instalación

El siguiente paso es definir la ubicación para la instalación, se sugiere por defecto " C : \ XDSoftware " .

XD se puede instalar en diferentes unidades (por ejemplo F : o G :) y el nombre de la carpeta puede variar dependiendo de la necesidad (por ejemplo, " C : \ XDSoftwareDEMO1 ") .

NOTA IMPORTANTE : Es posible instalar XD en una ubicación existente , pero esto no es recomendable, ya que al actualizar se puede perder algunos ajustes.

Para ello tiene dos funciones disponibles en XD " autopen " y " Actualización automática " .



3. Selección de Componentes para Instalación


Los componentes son archivos fundamentales para el funcionamiento de XD. Por ejemplo, las "Utilidades" son componentes externos a la aplicación de XD, no siempre se requiere su instalación. Para ello existen dos formas de proceder:

1 Instalación completa (Server o Monopuesto)

Por defecto se selecciona esta opción, e instalar todos los componentes en el paquete de instalación .

2 Instalación personalizada.

Esta es una forma avanzada de la instalación, ya que puede elegir no instalar componentes, que no son clave para el funcionamiento de XD (por ejemplo, no realizar la instalación de la " imagen normal " o " Imprimir Mapas ").



4. Selección del tipo de Base de datos y Numero del terminal.

XD puede trabajar con SQLite y MySQL / MariaDB , el nuevo formato del programa de instalación le permite seleccionar el tipo de base de datos para el uso y disfrute , según sea necesario .

SQLite se utiliza normalmente en las instalaciones de un solo puesto o cuando hay menos recursos de hardware disponibles (espacio en disco y memoria RAM) . También es más fácil de usar porque la base de datos es un archivo y no requiere ningún servicio para ser visitada , e incluso se puede ejecutar desde una unidad flash USB , sin ningún tipo de instalación .

MySQL / MariaDB se utiliza en múltiples puesto o terminales, con momentos de mucho acceso a la base de datos de XD.


Esta instalación tiene unos requisitos mínimos como son 1GB de RAM, para su correcto funcionamiento.

El funcionamiento de XD se basa en la asignación de un número diferente para cada terminal. Por conveniencia, el servidor, se establece en el número " 1". Incluso en monopuesto siempre es necesario un número de terminal.

Estos ajustes están ahora disponibles en el instalador, con el fin de facilitar las configuraciones.


5. Configuración de XD con SQLITE.

En este punto de la instalación, por favor seleccione la opción " SQLite ", indicar el número de puesto en uso (por defecto es 1) y pulse el botón Siguiente.




Ahora debe definir el nombre del archivo de base de datos.

Por defecto, el nombre se define como " xd.db " y se crea automáticamente (si no existe) en la carpeta de la aplicación del " XDSoftware \ db ". Además de ser capaz de definir otro nombre, se puede definir la ruta completa a este archivo, por ejemplo, en una instalación de red " \\ servidor \ db \ xd.db " .




6. Configuración con MYSQL/MARIADB

En este punto de la instalación seleccione una opción de " MySQL / MariaDB " , indicar el número de puerto en uso (por defecto es 1) y pulse el botón Siguiente.




Todo lo necesario para acceder a una configuración de base de datos MySQL / MariaDB se puede especificar en este paso. Si usted no tiene el servicio instalado MySQL / MariaDB también puede optar por hacerlo.



Por ejemplo para una instalación de un servidor (monopuesto), marcará el (punto 1) "Instalación del servidor MySQL / MariaDB " en el caso de que no este instalado, opcionalmente establecer el nombre de la base de datos (por defecto es xd) (punto2) y pulse siguiente.

En el caso de un conjunto de instalaciones, puede desmarcar el (punto 1) la opción "Instalar el servidor MySQL / MariaDB" e introducir sólo los datos de acceso al servidor en la red (punto3).




Nota Importante: El instalador no tiene ninguna conexión con la prueba de MySQL. El instalador establece únicamente los ajustes iniciales de XD .


Si, por ejemplo, la introducción del acceso a MySQL / MariaDB XD **no se inicia**, debido a la falta de acceso a la base de datos. Esto se puede configurar manualmente los valores del archivo " XDSoftware \ cfg \ xd.ini".

7. Creación de atajos en el menú Inicio.

El instalador crea automáticamente una carpeta en el menú de inicio de windows. Este paso es necesario, pero puede optar por cambiar el nombre de la carpeta o puesto en una existente:



Después, puede opcionalmente crear un acceso directo en el escritorio:



8. Preparado para instalar.

Después de estos ajustes puede comprobar el resumen de la instalación seleccionada . Puede retroceder a etapas anteriores cuando sea necesario (haga clic en el botón "Volver"). Para seguir e instalar debe hacer clic en el botón "Instalar " y esperar a que la instalación se complete.



